

公开

Libusb-1.0.9 Installation instructions			
[生物识别事业部-研发技术部]			
密级	机密		

		修订历史		
版本	修订者	日期	备注	
V1.0	千手修罗	2021/05/12	初版	

[Orbbec] 第 1 页/共 4 页 [研发技术部]



目录

修订	「历史…		 1
		骤	
		拷贝库	
		安装库	
		227	



1 简介

奥比中光科技集团股份有限公司生物识别事业部对外发布的 OpenNI2.3-SDK 在 Linux 平台下使用时,需要安装 libusb 库,不同版本 libusb 库和 OpenNI2.3-SDK 配合使用时会产生不同的软件差异,所以为了更好的软件和用户体验,所以指定安装 libusb-1.0.9 版本库。

2 安装步骤

2.1 拷贝库

将 libusb-1.0.9 库拷贝至 Linux(ubuntu)系统 Home 根目录下。

2.2 安装库

进入 libusb 库根目录,开始安装:



▶ 步骤 1: 创建 m4 目录。

mkdir m4

- ▶ 步骤 2: 依次执行 aclocal→autoconf→autoheader
 - (1).执行"aclocal"可能遇到的问题,提示错误"aclocal"指令无法找到;解决办法:安装 aclocal,执行命令"sudo apt install autoconf"。
 - (2).执行"autoconf"可能遇到的问题,提示错误如下:





解决办法:安装 libtool,执行命令"sudo apt install libtool"。

- (3).执行"autoheader",以上异常处理后该步骤不会有异常。
- ▶ 步骤 3: 执行命令 "autoreconf -vif";
- ▶ 步骤 4: 执行命令"./configure --prefix=/usr/local",配置 libusb 库安装目录;
- ▶ 步骤 5: 执行命令"make", 开始编译 libusb 库;
- ▶ 步骤 6: 执行命令 "sudo make install", 安装 libusb 库;
- ▶ 步骤 7: 进入到计算机根目录下执行指令 "Sudo cp /usr/local/lib/libusb* /lib/x86_64-linux-gnu", 将安装在"/usr/local/lib"目录下的 libusb 库拷贝至 "/lib/x86_64-linux-gnu"目录,安装完成。

● Libusb 安装总结:

Libusb-1.0.9 根目录执行:

- 1. aclocal
- 2, autoconf
- 3. autoheader
- 4. autoreconf -vif
- 5. ./configure --prefix=/usr/local
- 6. make
- 7. sudo make install

计算机根目录执行:

8. sudo cp /usr/local/lib/libusb* /lib/x86_64-linux-gnu

3 结束

通过"2"章节成功安装完 libusb-1.0.9 库后就可以正常使用 OpenNI2.3-SDK 对应的库了。

[Orbbec] 第 4 页/共 4 页 [研发技术部]